## Uppdatera installationen för Mac OS X med ny version av applikationen

1. När du körde **Build All** i Qt Creator under Mac OS X, så fick du en fil som heter **Snippt.app**. Denna fil måste du nu köra följande kommando (i Terminalen) på för att kunna flytta applikationen till andra datorer som inte har Qt, Qjson eller libqxt installerat:

## sudo macdeployqt Snippt.app

## KOM IHÅG ATT KOPIERA FILERNA UNDER KATALOGEN

apps/Source\_and\_executables/Win\_Mac\_Linux/libs/executables/macosx

till /usr/bin med hjälp av terminalen och kommandot cp (cp \*.dylib /usr/bin) innan du använder dig av macdeployqt

Har du ikonen för Snippt i icns-format (ikonerna finns under apps/Icons\_and\_graphics/Mac) så kan du välja att högerklicka på Snippt.app och välja Show Package Contents och bläddra dig vidare till katalogen Contents/Resources och kopiera ikonen dit. Vill du sedan ändra så att applikationen använder sig av ikonen du kopierade in kan du välja att öppna filen Info.plist i katalogen ovan, och ändra lite inställningar för applikationen, såsom ikon, skapare av appen och dylikt. Glöm inte att spara!

2. Nästa steg består av att kopiera in den nya versionen i DMG-filen. Öppna katalogen apps/Source\_and\_executables/Win\_Mac\_Linux/installers/Mac/Executable/Template och montera filen snippt\_install\_template.dmg genom att dubbelklicka på den. Tryck sedan på Snippt under DEVICES på högersidan i Finderfönstret.




Dra nu bara in **Snippt.app** till ovanstående plats, och ersätt den tidigare filen med den nya.


Ta sedan och dölj sidofält, verktygsfält och dylikt under menyn **View** i Finder (för det valda fönstret). Ändra också storlek på fönstret så att enbart ovanstående syns (inte en massa vitt runt om) och välj **Eject** "**Snippt**" i menyn **File** i Finder (för det valda fönstret).

VILL DU ÄNDRA PÅ BAKGRUNDEN SÅ FINNS DEN UNDER KATALOGEN: /Volumes/Snippt/.background

- 3. Öppna programmet /Applications/Utilities/Disk Utility
- 4. Högerklicka på **snippt\_install\_template.dmg** på vänstersidan (om den nu finns där, annars får du ladda in den via menyn **File** och menyvalet **Open Disk Image** ...)



5. Välj Convert "snippt\_install\_template.dmg"



6. Ge filen ett lämpligt namn och välj **compressed** i listan **Image Format:** och **none** i listan **Encryption** och tryck på knappen **Save** för att skapa filen.

